


ABBYY FineReader PDF

Vue d'ensemble des licences



Sommaire

Types de licences ABBYY FineReader PDF	3
Individuelles	7
Par poste	8
Utilisateur à distance	11
Simultanées	15
Sur site	17
Licences d'essai	20

Types de licences ABBYY FineReader PDF


Versions :	Standard	Corporate
Capacités :	<ul style="list-style-type: none"> • Modifiez, protégez et collaborez sur des PDF • Créez et convertissez des PDF • Numérisez des documents papier et des scans avec l'OCR 	<ul style="list-style-type: none"> • Modifiez, protégez et collaborez sur des PDF • Créez et convertissez des PDF • Numérisez des documents papier et des scans avec l'OCR • Comparez des documents • Routines optimisées de numérisation et de conversion (5 000 pages/mois, 2 cœurs)
Types de licences disponibles :	Standalone	Standalone
	Par poste	Par poste
		Utilisateur à distance
	Simultanées	Simultanées
	Sur site	Sur site
Programme de licences en volume :	Remises par volume et plus	

Licences pour les entreprises : vue d'ensemble

ABBYY propose différents types de licences pour FineReader PDF afin de répondre aux exigences des organisations de toute taille en termes d'achat, d'installation et de gestion des logiciels.

	Par poste	Utilisateur à distance	Simultanées	Sur site
Licences par :	Poste de travail	Nombre de postes de travail utilisant simultanément FineReader PDF	Utilisateur désigné	Licences par poste de travail
Caractéristiques distinctives :	<ul style="list-style-type: none"> peut être installé et utilisé sur autant de postes de travail que de licences achetées 	<ul style="list-style-type: none"> peut être installé sur un nombre illimité de postes de travail dans un LAN peut être utilisé simultanément uniquement sur autant de postes de travail que de licences achetées 	<ul style="list-style-type: none"> peut être installé sur des serveurs de terminaux et des parcs de serveurs dans des environnements virtualisés peut être utilisé uniquement par autant d'utilisateurs désignés que de licences achetées 	<ul style="list-style-type: none"> peut être installé et utilisé sur autant de postes de travail que de licences achetées aucune activation requise
Seuil d'entrée :	min. 5 licences	min. 5 licences	min. 5 licences	min. 50 licences
Disponible avec :	FineReader PDF Standard FineReader PDF Corporate	FineReader PDF Corporate	FineReader PDF Standard FineReader PDF Corporate	FineReader PDF Standard FineReader PDF Corporate

Quel type de licence est-il le mieux pour votre organisation ?




Quelques Définitions

Licence – autorisation qui garantit le droit d'utiliser FineReader PDF par un utilisateur et/ou sur un poste de travail (selon le type de licence).


Numéro de série – ensemble unique de lettres et de chiffres qui identifie la licence ou l'ensemble (quantité définie) de licences du même type et qui peut être utilisé pour activer FineReader PDF.

Activation – processus consistant à vérifier que votre numéro de série est valide et qu'il n'a pas été activé sur plus d'ordinateurs que convenu dans le cadre de votre licence. Normalement, l'activation nécessite un accès à Internet.



Serveur de licences – composant installé sur un serveur LAN. Le serveur de licences contrôle l'utilisation des licences sur les postes de travail raccordés au LAN.

Gestionnaire de licences — application qui permet à l'administrateur de gérer les licences. L'administrateur peut saisir les numéros de série, activer les licences, les attribuer à des postes de travail spécifiques dans le réseau local, et vérifier quelles licences sont en cours d'utilisation à l'instant T.



Individuelle : licence individuelle




Exemple d'utilisation

- Pour les professionnels individuels.
- Pour installation locale sur un PC.

Description	Individuelle, licence pour utilisateur unique ; pour utilisateurs individuels
Disponible pour	FineReader PDF Standard, FineReader PDF Corporate
Limite d'utilisation	1 utilisateur, 1 ordinateur*
Disponible via	Boutique en ligne ABBYY Réseau de partenaires ABBYY
Installation & Activation	Installation locale uniquement L'activation lie la licence à l'ordinateur
Options de numéro de série	Un numéro de série pour une licence, c'est-à-dire pour un ordinateur
Avantage principal	Installation simple
Limitations	Déconseillé pour les entreprises et les organisations : <ul style="list-style-type: none">• Ne fonctionne pas pour un déploiement et une gestion en réseau• Licences en volume non disponibles

* pour plus de détails, voyez le contrat de licence de l'utilisateur final pour FineReader PDF

Par poste : licence pour utilisateurs multiples



FineReader PDF 24h/24, 7j/7 : ces postes de travail peuvent lancer FineReader PDF à tout moment, même lorsqu'ils sont déconnectés du LAN

Exemple d'utilisation

- Pour les employés d'organisations de toute taille ayant régulièrement besoin de travailler sur des documents.
- Pour les employés d'organisations de toute taille travaillant à distance ou à l'extérieur des bureaux (c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de connexion directe au LAN de l'organisation).

Description	Pour les entreprises et les organisations. Compatible avec un déploiement automatisé comme avec une installation autonome sur les postes de travail. Pour plusieurs utilisateurs.		
Disponible pour	FineReader PDF Standard, FineReader PDF Corporate		
Limite d'utilisation	Installation pour un poste de travail et un utilisateur par licence. Le nombre de postes de travail sur lesquels FineReader PDF peut être installé et utilisé est égal au nombre de licences par poste achetées.		
Disponible via	Réseau de partenaires ABBYY		
Options disponibles :			
Installation & Activation	Mise en place sur les postes de travail, avec activation automatique lors du premier lancement du logiciel sur le poste de travail	Installation en réseau avec activation dans le gestionnaire de licences	Installation locale avec activation manuelle sur tous les postes de travail (déconseillé)
Options de numéro de série	Un numéro de série pour un ensemble de licences, c'est-à-dire pour un certain nombre de postes de travail	<ul style="list-style-type: none">• Numéros de série distincts pour chaque licence, c'est-à-dire un par poste de travail (« siège »)• Un numéro de série pour un ensemble de licences, c'est-à-dire pour un certain nombre de postes de travail (par défaut, recommandé)	
Déploiement LAN et gestion des licences	Compatible		
Avantage principal	<ul style="list-style-type: none">• Remises en fonction des volumes via le programme de licences ABBYY Corporate plus• Gestion des licences et administration des logiciels faciles, possibilité de déplacer les licences d'un poste à un autre• Option de déploiement avec activation automatique sur plusieurs postes de travail• Chaque licence est attribuée à un poste de travail, FineReader PDF est toujours accessible, aucune connexion au LAN n'est nécessaire		

* pour plus de détails, voyez le contrat de licence de l'utilisateur final pour FineReader PDF

Par poste : Important à savoir lorsque vous sélectionnez une option d'installation

Déploiement sur les postes de travail avec activation automatique

- Permet un déploiement facile de FineReader PDF dans plusieurs LAN.
- Un numéro de série est utilisé pour un ensemble de licences.
- Un accès à Internet est nécessaire pour tous les postes de travail afin de procéder à l'activation automatique.

Installation en réseau avec activation dans le gestionnaire de licences

- Ne fonctionne qu'avec le même LAN.
- Aucune connexion à Internet n'est nécessaire pour les postes de travail.
- Une connexion à Internet est nécessaire uniquement pour le gestionnaire de licences et le serveur de licences.

Installation locale avec activation manuelle sur tous les postes de travail (déconseillé)

À n'envisager que si :

- le nombre d'installations est faible
- il n'y a pas de LAN pour faire l'installation en réseau

Par poste : Étapes d'Installation et d'Activation

Déploiement sur les postes de travail avec activation automatique

- 1 Créer un package d'activation automatique (peut être fait par ABBYY ou par l'administrateur système du client).
- 2 Installer ce package sur les postes de travail (Alternative à 1 et 2). L'administrateur installe un package régulier avec numéro de série comme un paramètre de ligne de commande.
- 3 Lors du premier lancement du produit installé, il sera automatiquement activé via Internet (une connexion Internet est nécessaire*).

Installation en réseau avec activation dans le gestionnaire de licences

- 1 Installer un serveur de licences et un gestionnaire de licences.
- 2 Créer un point d'installation administrative.
- 3 Ouvrir le gestionnaire de licences, entrer le(s) numéro(s) de série, et activer les licences.
- 4 Installer le logiciel sur les postes de travail depuis le point d'installation.


Installation locale avec activation manuelle sur tous les postes de travail (déconseillé)

- 1 Installer localement, sur chaque poste de travail individuellement.
- 2 Activer sur chaque poste de travail individuellement en entrant le numéro de série.

Voir les instructions détaillées dans le [Guide de l'administrateur système pour ABBYY FineReader PDF](#).

* S'il n'y a pas de connexion Internet, FineReader PDF peut être activé par e-mail

Simultanée : licence en réseau



Installer sur n'importe quel PC du réseau – plusieurs utilisateurs partagent une même licence.

Exemple d'utilisation

- Pour les employés d'entreprises moyennes à grandes travaillant de façon occasionnelle sur les documents et ayant des ordinateurs connectés en permanence au LAN. (Peut être combiné à des licences par poste pour les employés travaillant régulièrement sur des documents.)
- Pour les petites entreprises (ayant peu de salariés) qui cherchent la solution la plus rentable pour fournir à chaque employé un accès à FineReader PDF.

Comment cela fonctionne-t-il

- Les licences simultanées ne sont pas liées de façon permanente à un poste de travail spécifique. Le gestionnaire de licences attribue de façon dynamique des licences simultanées aux postes de travail qui utilisent FineReader PDF à l'instant T.
- Une fois que FineReader PDF fonctionne sur autant de postes que de licences achetées, aucun autre poste de travail ne peut lancer le logiciel tant que l'une des licences n'est pas libérée grâce à la fermeture de l'application par l'un des utilisateurs.

Simultanée : licence en réseau

Description	Pour les entreprises et organisations. Licence partagée en réseau (flottante). Pour plusieurs utilisateurs.
Disponible pour	FineReader PDF Corporate
Limite d'utilisation	FineReader PDF peut être installé sur n'importe quel nombre de postes dans le LAN. Le nombre de licences simultanées limite le nombre d'utilisateurs pouvant travailler simultanément sur FineReader PDF.
Disponible via	Réseau de partenaires ABBYY
Installation & Activation	Installation en réseau avec activation dans le gestionnaire de licences
Options de numéro de série	<ul style="list-style-type: none"> • Numéros de série distincts pour chaque licence, c'est-à-dire que chaque numéro de série ajoute un utilisateur simultané • Un seul numéro de série pour un ensemble de licences, c'est-à-dire pour un nombre d'utilisateurs simultanés (par défaut, conseillé)
Déploiement LAN et gestion des licences	Compatible
Avantage principal	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion des licences et administration des logiciels faciles au sein d'une organisation • Remises en fonction des volumes via le programme de licences ABBYY Corporate plus
Limitations	<ul style="list-style-type: none"> • Ne fournit pas un accès permanent à FineReader PDF sur chaque poste de travail • Pour utiliser FineReader PDF, il se peut que les utilisateurs doivent attendre qu'une licence se libère • Nécessite une connexion directe au LAN pour l'utilisation. Ne convient pas à ceux qui peuvent être amenés à travailler hors du réseau de l'entreprise.

Licence simultanée : Étapes d'Installation et d'Activation

Installation en réseau avec activation dans le gestionnaire de licences

À prendre en compte :

- Tous les postes de travail doivent appartenir au même LAN.
- Les postes de travail doivent avoir une connexion au serveur de licences via le LAN à tout moment.
- Une connexion Internet n'est nécessaire que pour le serveur de licences.

- 1 Installer un serveur de licences et un gestionnaire de licences.
- 2 Créer un point d'installation administrative.
- 3 Ouvrir le gestionnaire de licences, entrer le(s) numéro(s) de série, et activer les licences.
- 4 Installer le logiciel sur les postes de travail depuis le point d'installation.

Licences simultanées — FAQ

Q : À combien d'employés les licences simultanées conviennent-elles ?

R : Il n'y a pas de limites techniques. Cependant, il y a des limites pratiques, et elles varient selon la fréquence à laquelle les employés travaillent sur des documents et selon la quantité de documents.

De même, plus il y a de personnes ayant besoin de partager une licence simultanée, plus les risques de conflits sont élevés.

ABBYY a fait l'expérience que, en moyenne, **une licence simultanée** peut convenir pour **3 à 5 employés** ayant un besoin occasionnel de travailler sur des documents.

Q : Pourquoi les licences par poste sont-elles plus répandues dans la plupart des organisations que les licences simultanées ?

R : Les spécificités techniques des licences simultanées les rendent inadaptées à ces catégories d'utilisateurs :


- Ceux qui travaillent régulièrement sur des documents
- Ceux qui travaillent à distance ou qui voyagent

ABBYY recommande des licences par poste de travail comme premier type de licences pour les organisations, tandis que les licences simultanées, s'il y a des raisons valides de les utiliser, peuvent être utilisées en plus des licences par poste.

Q : Puis-je installer des licences simultanées en utilisant l'activation automatique ?

R : Non, cela n'est techniquement pas possible.

Utilisateur à distance : licence pour environnements virtuels



FineReader PDF 24h/24, 7j/7 : ces utilisateurs peuvent utiliser FineReader PDF à tout moment via une connexion à distance ou une virtualisation des applications.

Exemple d'utilisation

Les entreprises et organisations utilisant des solutions de virtualisation des services de terminaux, des bureaux et/ou d'applications comme premier moyen de fournir aux employés un environnement de travail.

Description	Pour les entreprises et les organisations. Pour utiliser FineReader PDF avec des solutions de virtualisation. Compatible avec une virtualisation des bureaux et applications.
Disponible pour	FineReader PDF Standard, FineReader PDF Corporate
Limite d'utilisation	FineReader PDF peut être installé sur plusieurs serveurs (parc de serveurs). La licence spécifie le nombre maximum d'utilisateurs pouvant utiliser FineReader PDF dans l'environnement virtuel. La licence est attribuée à des noms d'utilisateurs spécifiques (Domaine\NomD'Utilisateur).
Disponible via	Réseau de partenaires ABBYY
Installation & Activation	Installation en réseau avec activation dans le gestionnaire de licences
Options de numéro de série	Un seul numéro de série pour un ensemble de licences, c'est-à-dire pour un nombre d'utilisateurs (clients)
Déploiement LAN et gestion des licences	Compatible. Les utilisateurs sont gérés (attribution, retrait) via le gestionnaire de licences.
Avantage principal	<ul style="list-style-type: none"> • Remises en fonction des volumes via le programme de licences ABBYY Corporate plus • Gestion facile des licences et des utilisateurs • Fournit aux utilisateurs un accès permanent à FineReader PDF
Limitations	Streaming d'applications non compatible

Licence pour utilisateur à distance : Étapes d'Installation et d'Activation


Installation en réseau sur un parc de serveurs de terminaux avec activation dans le gestionnaire de licences

À prendre en compte :

- Le serveur de licences et le gestionnaire de licences peuvent être installés sur n'importe quel ordinateur du même LAN.
- Le serveur de licences doit être installé sur un ordinateur étant toujours accessible par tous les serveurs du parc faisant fonctionner ABBYY FineReader PDF.
- Le serveur de licences peut être installé sur l'un des serveurs de terminaux.

- 1 Installer un serveur de licences et un gestionnaire de licences.
- 2 Créer un point d'installation administrative.
- 3 Ouvrir le gestionnaire de licences, entrer le(s) numéro(s) de série, et activer les licences.
- 4 Installer le logiciel sur les postes de travail depuis le point d'installation.
- 5 (Si nécessaire) Installer Windows RemoteApp ou Citrix Workspace App.

Sur site : licences ouvertes pour les grandes organisations



Exemples d'utilisation

- Grandes organisations ayant des bureaux sur plusieurs sites géographiques, règles de sécurité réseau spécifiques (par ex. accès limité à Internet ou aux ressources LAN sur les postes de travail).
- Grandes organisations avec un très grand nombre d'utilisateurs/de postes de travail ayant besoin de FineReader PDF.

Description	Licence ne nécessitant aucune activation. L'utilisation des licences sur site est régulée par une clause du contrat de licence pour l'utilisateur final. Package de distribution nominatif. Pour les grandes entreprises, ayant plusieurs bureaux, et pour les organisations ayant des règles strictes de sécurité réseau.
Disponible pour	FineReader Standard, FineReader Corporate
Limite d'utilisation	FineReader peut être installé et utilisé sur autant d'ordinateurs de l'organisation du client que stipulé sur la facture et le certificat de licences. Il n'est pas possible d'utiliser plus d'un exemplaire du logiciel sur les ordinateurs. Le logiciel peut en revanche être retiré d'un ordinateur et installé sur un autre.
Disponible via	Réseau de partenaires ABBYY Le volume minimum est de 50 ordinateurs
Installation & Activation	Déploiement automatisé dans le LAN et clonage HDD possibles. Une installation locale est déconseillée. Aucune activation n'est nécessaire.
Options de numéro de série	Un numéro de série pour un nombre donné de postes de travail, compris dans le package de distribution.
Déploiement LAN et gestion des licences	Compatible avec un déploiement LAN. La gestion des licences dans le LAN n'est pas compatible.
Avantages principaux	<ul style="list-style-type: none"> • Remises en fonction des volumes via le programme de licences ABBYY Corporate plus • Compatible avec une gestion simple des logiciels pour un grand nombre d'ordinateurs ou sous la contrainte des règles de sécurité en réseau avec déploiement LAN ; aucune procédure d'activation n'est nécessaire • Fournit aux utilisateurs un accès permanent à FineReader

Types de licences pour les organisations : comparaison

	Par poste	Utilisateur à distance	Simultanés	Sur site
Nombre d'utilisateurs :	Égal au nombre de licences achetées	Le nombre max. d'utilisateurs simultanés est égal au nombre de licences achetées	Égal au nombre de licences achetées	Défini par la facture et le certificat de licence.
Fréquence d'utilisation :	Régulière	Occasionnelle	L'un ou l'autre	L'un ou l'autre
Connexion au réseau :	Non nécessaire	Nécessaire	Nécessaire	Non nécessaire
Installation :	Installation en réseau : <ul style="list-style-type: none"> avec activation automatique sur les postes de travail avec activation dans le gestionnaire de licences en réseau Installation locale : <ul style="list-style-type: none"> avec activation manuelle sur chaque poste de travail (déconseillé) 	<ul style="list-style-type: none"> Installation en réseau avec activation dans le gestionnaire de licences en réseau et déploiement sur les postes de travail 	<ul style="list-style-type: none"> Installation en réseau avec activation dans le gestionnaire de licences en réseau et déploiement dans le(s) serveur(s) de terminaux 	<ul style="list-style-type: none"> Toute méthode de déploiement automatisé dans le LAN Clonage HDD Installation locale (déconseillée)
Numéros de série :	<ul style="list-style-type: none"> un seul pour un ensemble de licences distinct pour chaque licence 	<ul style="list-style-type: none"> un seul pour un ensemble de licences distinct pour chaque licence 	<ul style="list-style-type: none"> un seul pour un ensemble de licences 	Intégré au package de distribution sur mesure
Activation :	<ul style="list-style-type: none"> sur un poste de travail* sur un serveur LAN 	<ul style="list-style-type: none"> sur un serveur LAN 	<ul style="list-style-type: none"> sur un serveur 	Non nécessaire
Gestion des licences :	Compatible, en utilisant le gestionnaire de licences ABBYY	Compatible, en utilisant le gestionnaire de licences ABBYY	Compatible, en utilisant le gestionnaire de licences ABBYY	Non applicable

* activation normale ou silencieuse. L'activation « silencieuse » démarre lorsque le logiciel est lancé pour la première fois sur le poste de travail (sans interaction de l'utilisateur)

Compatibilité des types de licences

Q : Est-il possible d'utiliser différents types de licences sur un seul réseau local ?

R : Oui, vous pouvez utiliser des licences par poste, à distance ou simultanées dans un seul et même réseau.

Q : Est-ce qu'un gestionnaire de licences peut gérer différents types de licences de FineReader PDF ?

R : Oui, par poste, à distance, et simultanées.

Q : Est-ce qu'un gestionnaire de licences peut gérer différentes versions de FineReader (par ex. FineReader PDF 15 et FineReader PDF 16) ?

R : Non. Les applications de gestion des licences utilisées pour chaque version de FineReader sont différentes et ne sont pas interchangeables.

Q : Est-ce qu'un gestionnaire de licences peut gérer les licences de différentes versions de FineReader PDF ?

R : Oui.

Licences d'essai FineReader PDF

	Essai pour utilisateur unique	Essai des licences
Public concerné :	Utilisateurs individuels	Entreprises et organisations
Objectif :	<ul style="list-style-type: none">tester les fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none">tester les fonctionnalitéstester les licences et le déploiement au sein de l'infrastructure du client
Disponibilité :	Auprès d'ABBYY et des sites Internet de ses partenaires	Sur demande, auprès d'ABBYY ou de ses partenaires
Type de licence :	Individuelle	Simultanée, à distance ou par poste
Installation LAN :	Non disponible	Compatible
Limitations :	7 jours, 100 pages à convertir	30 jours, 5 licences, 100 pages à convertir par licence
Cette fonctionnalité correspond à :	FineReader PDF Corporate	FineReader PDF Corporate
Comment l'obtenir :	Téléchargement	Demande

Tout essai de FineReader PDF est gratuit et entièrement fonctionnel.



Contactez-nous : [Demandez l'offre de volume FineReader PDF](#)

© 2025 ABBYY Development Inc. Tous droits réservés. ABBYY et ABBYY FineReader sont soit des marques déposées, soit des marques d'ABBYY Development Inc. et/ou de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. #14988